



Мониторинг и оценка свиней при перевозке



НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Стр. 1

Полный текст руководств и более подробная информация см.: www.animaltransportguides.eu

“Как осуществлять контроль за животными при перевозке и на остановках?”

Основные аспекты на которые следует обращать внимание при перевозке, на остановках и по

прибытию:

1



Спокойны ли животные? Животные должны лежать, не издавая звуки, не визжать и / или не драться

2



Обратите внимание на положение свиней: они стоят, лежат? Когда жарко, свиньи будут использовать все пространство. Когда холодно, животные сбиваются в кучу.

3




Во время перерывов слышно ли как животные кашляют?

4




Отмечается ли тяжелое дыхание у свиней? В жаркую погоду это явный индикатор необходимости регулировки вентиляции

5



Находятся ли животные в чистоте во время перевозки? Это включает в себя наличие крови, появление пены во рту, выделения

6



Пригодность свиней к перевозке
Все ли свиньи пригодны для дальнейшей транспортировки? См. “Практические рекомендации по оценке пригодности свиней для перевозки”

Оперативная проверка оборудования грузовика на каждой остановке



СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

- ✓ Регулировка вентиляторов и боковых створок
- ✓ Система обеспечения животных водой
- ✓ Мониторинг и использование датчика для контроля температуры в кузове
- ✓ Системы оповещения
- ✓ Видеокамера (при наличии)

“Что следует предпринять?”

Побочный эффект	Результаты наблюдений	Действия (меры)
Голод	<i>Потеря веса</i>	Свиней не следует кормить на борту транспортного средства, так как они будут страдать от укачивания. Либо дождаться пункта назначения, либо выгрузить свиней после 24 часов в пути, чтобы их накормить. Обеспечить контроль устройства для поения.
Обезвоживание	<i>Жажда, сморщенная кожа, напивавшаяся кровью слизистая оболочка</i>	Дайте свежую, не слишком холодную воду. У свиней должен быть постоянный доступ к воде в ходе перевозки.
Дискомфорт, связанный с отдыхом	Грязные животные, все время стоящие, ни одно животное не ложится	<ul style="list-style-type: none"> • Добавьте подстилочный материал. • Отрегулируйте размер загона в соответствии с числом перевозимых свиней. • Настройте вентиляцию, регулируя принудительную вентиляцию и / или впускные отверстия боковых створок.
Плохая вентиляция	<i>Необычное перенасыщение легких кислородом, свиньи часто и тяжело дышат с открытым ртом</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте вентиляцию и температуру внутри кузова. • Обеспечьте достаточную вентиляцию для свиней; открыть все боковые жалюзи и включить принудительную вентиляцию, если таковая имеется. • Избегайте остановки транспортного средства в горячем месте (например, в солнечном месте). • При большой жаре может потребоваться разбрызгивание воды.
Стресс от жары	<i>Затрудненное и учащенное дыхание</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Немедленно откройте все боковые жалюзи и включите механическую вентиляцию, при наличии таковой • В очень жарких условиях может потребоваться разбрызгивание воды
Стресс от холода	<i>Озноб, изменение цвета кожных покровов</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте створки и контролируйте температуру внутри • Используйте больше материала для подстилки (например, опилки) для улучшения изоляции пола, контактирующего с животными
Истощение	<i>Апатия, нежелание двигаться, изнеможение, упадок сил, смертность</i>	Проконсультируйтесь с ветеринаром
Болезнь	<i>Ослабление, упадок сил, смертность, выделения из носа и глаз, затрудненное дыхание, диарея, кровь в фекалиях</i>	Проконсультируйтесь с ветеринаром
Травма / боль	<i>Апатия, нежелание двигаться, необычная поза, поражение кожных покровов, напухшие суставы и конечности</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проконсультируйтесь с ветеринаром • Попробуйте отделить травмированное животное (ых), или выгрузите их в ближайшем пункте
Свобода движения	<i>Подкальзывание и падение</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечьте сцепление с напольным покрытием транспортного средства, рампы и / или проходом, а также до загона для отдыха • Максимально уменьшите уклон рампы • Обеспечьте беспрепятственный и легкий доступ транспортного средства к месту погрузки • Ведите обработку свиней в группах и дайте им достаточно времени для безопасного перемещения
Страх	<i>Нежелание двигаться, отворачивание в сторону, вокализация</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдайте спокойствие при обработке • Во время погрузки в группы свиней не следует помещать новых животных • Проверьте направление света при разгрузке
Изоляция или смешанный стресс	<i>Поражение кожных покровов, стычки</i>	Следует избегать смешивания свиней из разных групп
Укачивание в транспорте	<i>Свиньи очень страдают от стресса, страдают от рвоты и могут умереть в ходе перевозки</i>	Необходим период голодания перед погрузкой и перевозкой, минимум 6-12 часов до погрузки на ферме, но в любом случае адаптированный к продолжительности перевозки