

# Управление и погрузка свиней



НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Стр. 1

Полный текст руководств и более подробная информация см.: [www.animaltransportguides.eu](http://www.animaltransportguides.eu)

## Подготовка к погрузке: “Что делать?”

**Максимальное время перевозки свиней, включая (вы)погрузку: 24 часа!**

**1 Фермеры:** проверьте количество, вес и пригодность свиней для загрузки и проинформируйте перевозчика. Оценку пригодности следует провести согласно “*Практических рекомендаций по оценке пригодности свиней к перевозке*”.

**2 Транспортной компании:** подготовьте план погрузки в письменном виде

**3 Водителю:** используйте “*Список контрольных вопросов по перевозке живых животных: всё ли готово?*”

**4 Водителю/экспедитору:** отрегулировать уклон погрузочной рампы транспортного средства по уровню с местом разгрузки во избежание щелей, путем снижения его по максимуму (36% или 20°).

**5 Водителю/экспедитору:** в случае необходимости покрыть пол погрузочной рампы и транспортного средства ровным слоем опилок или другой подстилки (чтобы предотвратить скольжение, снизить влажность, уклон).

**6 Погрузку следует проводить постепенно и как можно спокойнее**


*Готовы к погрузке!*



### Рекомендуемая норма площади для свиней

Поросята (6 – 10 кг)	0,07 м <sup>2</sup> /поросёнка или 14 поросят/м <sup>2</sup>
Поросята (25 – 30 кг)	0,18 м <sup>2</sup> /поросёнка или 6 поросят/м <sup>2</sup>
Свиньи на заключительном этапе откорма (110 – 120 кг)	0,5 м <sup>2</sup> /свинью или 2 свиньи/м <sup>2</sup>
Свиньи (> 120 кг)	0,7 м <sup>2</sup> /свинью или 1,4 свиньи/м <sup>2</sup>

**В пути у всех животных должна быть возможность стоять или лежать**



©IFIP

©IFIP



©IFIP




## Погрузка

1. Позвольте свиньям перемещаться с **обычной скоростью** к погрузочной платформе
2. Следует обрабатывать свиней **в группах**
3. Для сведения стресса к минимуму следует **ограничить шум**
4. **Соблюдайте нормы площади.** При транспортировке все свиньи должны быть в состоянии лежать или стоять в естественном положении.
5. Используйте **коридоры** с надежными (особенно изогнутыми) стенками.
6. Учитывайте особенности **зрения** свиньи (см. рисунок ниже).
7. При перемещении свиней используйте **щит или панель для сортировки**, стимулируйте их, используя, например:
  - Звуковой сигнал (свист)
  - Пластиковую трещотку или грохот
  - Флажок из нейлона
  - Накидку из ткани
  - Ленту из пластика



**Если свинья останавливается и отказывается двигаться, следуйте данной процедуре:**

- Дайте животному успокоиться и проверьте, годится ли оно для перевозки. Если это так, выполните соответствующую процедуру.
- Проверьте наличие препятствий и устраните их, если это возможно, или измените освещение. Невозможно? Дайте свинье некоторое время, чтобы привыкнуть к препятствиям для их преодоления. Устраните проблему перед следующей (раз) погрузкой
- Используйте пассивные методы для перемещения животных (щит, флажок и т. д.)
- Свиней можно (раз) загружать партиями после лидера
- Стимулируйте животное, чтобы заставить его двигаться, свистом или голосом. Никогда не бейте и не тащите животное!
- Половозрелых свиноматок и хряков следует обрабатывать отдельно и перевозить в отдельных отделениях



© IPIP



## Выгрузка

1. В случае **задержки при разгрузке** обеспечьте при остановке хорошую вентиляцию в грузовике (открывайте боковые жалюзи, при необходимости используйте принудительную вентиляцию, старайтесь припарковать транспортное средство в тени)
2. Используйте максимальную ширину **коридора** для разгрузки по прибытии
3. Следует выгружать свиней **партиями**, учитывая размеры загона в месте прибытия
4. Если по прибытии свинья **непригодна по состоянию здоровья**, обратитесь на бойню и изолируйте ее
5. **Сообщите** о числе травмированных или павших свиней по прибытии